

| Alarm 955 (Statusmeldung)

Fehlermeldung

Status	System-Meldung	955 : FoxESS-1: Nächste Zwangsladung beginnt um 23:56 Uhr
Status	System-Meldung	955 : FoxESS-1: Nächste Zwangsladung beginnt um 16:00 Uhr
Status	System-Meldung	955 : FoxESS-1: Nächste Zwangsladung beginnt um 03:52 Uhr

- **Nächste Zwangsladung beginnt um XX:XX Uhr**

Bedeutung

- Zeigt die nächste geplante Zwangsladung der Batterie an
- Das System lädt die Batterie automatisch, unabhängig von aktuellen Überschusswerten
- **Ziel:** Die Batterie nimmt zu einem festgelegten Zeitpunkt eine bestimmte Energiemenge auf, z. B. zur Netzstabilität, für eine geplante Entladung oder zur Optimierung des Speichers

Bei aktiver Börsenstromregelung erfolgt die Zwangsladung während der günstigsten Zeiten:

- standardmäßig von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
- alternativ flexibel zwischen 0-24 Uhr, einstellbar im Widget des EMS-Systems

[->Anleitung Batterie \(Zwangsladung\)](#)

Ursache / Abhilfe

- Der SmartDog hat die Zwangsladung automatisch nach dem hinterlegten Zeitplan vorgesehen
- Prüfen Sie den Zeitplan und die Ladeparameter im SmartDog bzw. im Widget

Bei wiederholten, unerwarteten Zwangsladungen den Hersteller oder Installateur kontaktieren, um die Konfiguration zu überprüfen

Revision #5

Created 7 April 2026 13:16:40 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:22 by Manuel Pichlmeier