


# 8 Digitaleingänge

## Funktion

Hier können Sie das Zubehör **1-Wire® Digitaleingang 8-fach** Artikelnummer: [400017] im SmartDog einbinden um acht weitere Digitaleingänge verwenden zu können

## Verkabelung



## 1-Wire Verkabelung

Schalten Sie den SmartDog stromlos und verkabeln Sie erst danach das Schaltmodul. Unser 2-fach Schaltmodul muss wie in der Anschlussanleitung angeschlossen werden.

# Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie *onewire* und dann *8 Digitaleingänge*

### Remote IO Erweiterung

Remote IO

Sensor Wählen

?

Name:

?

Zurück

Ok

## Remote IO

Mit klick auf den Button wird der 1-Wire Bus nach Geräten abgesucht, wählen Sie das gewünschte Gerät in der Liste aus

## Name

Legen Sie einen Namen für das Gerät fest

**Anschließend finden Sie 8 weitere Digitaleingänge unter RemoteIO bei Ihren Regelbausteinen**

Schnittstelle wählen

Relais 1	AO 1	DO 1
Relais 2	AO 2	DO 2
Interner Merker		DO 3
BUZZER		DO 4

Cancel

From RemoteIO

Bestätigen Sie mit 2 mal **OK** und anschließend mit **Speichern**

Revision #2

Created 19 January 2024 09:35:38 by Philipp Kreutzer

Updated 12 March 2024 08:35:44 by Philipp Kreutzer